



18. タビソックス

●用意する毛糸 (商品番号一色番号/商品名/数量)

a・bタイプ
Z723-04・13/Chameleon Camera (カメレオンカメラ) (100g玉巻)/各45g

●使用針・用具

短5本棒針2号

金天馬あみこみストレッチヤーン (透明) 1個

●出来上り寸法

足底長さ23cm はき口19cm はき丈9cm

●ゲージ(10cm平方)


メリヤス編み 28.5目×40段

模様編み 29.5目×40段

●編み方ポイント

一般的な作り目を作り、足首から輪で編み始めます。1目ゴム編みを、ストレッチヤーンと引き揃えて14段編み、続けてメリヤス編みを8段編んで甲側の目を休めておき、かかとを編みます。甲側は模様編み、底側はメリヤス編みで編みます。メリヤス編みを9段編んで外甲側と親指を分けて編みます。編み終わりはメリヤスはぎをします。
※右足を左右対称に編みます。


●ソックス




※足底寸法は足のサイズに合わせますが、伸び率を考慮して少し小さめにします。

★の位置で親指と分けて別々に輪で編みます。ここから先は左右対称に編みます。

●外甲側の目の拾い方




●親指の目の拾い方




●まとめ

ゴム編み部分はストレッチヤーンを引き揃えて編みます。





●メリヤスはぎ



編み地を突合せにして、編み目と同じ目になるように1段作りながらはぎ合わせます。

●ソックスの編み方 □ = □ 表目



※★(10段め)の位置より親指と外甲(他4本指)と別々に輪で編みます。親指と外甲の界の増減目は右ページの拾い方を参照。



● = 増目を目と目の間に針を入れて編みます (糸を引き出して1目作ります)
 入 = 右上2目一度
 入 = 左上2目一度

※ソックスのかかとの編み方はムービーで紹介しております。スマートフォン・携帯電話でご覧いただけます。

※パソコンからご覧いただく場合は よりご覧ください。



★ゲージは編み手により異なります。ゲージが合わない場合は、針の号数を変えて編んでください。又はゲージを取り直して編んでください。