

＊ かの子編みのジャケット ＊



●用意する毛糸(商品番号一色番号/商品名/数量) ●編み方ポイント

Z740-860/SEVEN UP (50g 玉巻) / 590g
(セブン アップ)

●使用針・用具

2本棒針13号・15号・7ミリ、カギ針8/0号
ボタン・・・Z8093-30直径30mm6個

●出来上り寸法

胸囲96.5cmゆき丈75.5cm着丈59.5cm

●ゲージ(10cm平方)


かの子編み(7ミリ) 13目×24段

かの子編み(13号針) 14目×26段


★ゲージは編み手により異なります。ゲージが合わない場合は針の号数を替えて編んでください。又はゲージを取り直して編んでください。

身頃・袖・・・一般的な作り目を作り、かの子編みで編みます。ラグラン線は端2目立てる減目をします。右前身頃はボタンホールを作りながら編みます。左前身頃は右前身頃と対称に、左袖は右袖と対称に編みます。
 衿・・・一般的な作り目を作り、かの子編みで針の号数を替え、ゲージ調整をして編みます。編み終わりは伏せ止めをします。衿の3辺に縁編みを編みます。
 まとめ・・・身頃と袖のラグラン線をしゅくとじします。身頃と袖の△・◎印を合わせ、目と段のはぎにします。脇と袖下はしゅくとじをします。衿の糸印と身頃・袖の衿ぐりを合わせ、カギ針で引き抜きでとじします。とじた部分を身頃・袖側に倒し、巻きかがります。裾・前立てに縁編みを編みます。袖口は縁編みを輪で編みます。


●後身頃




●右前身頃




●左前身頃




●右袖




●左袖




●ボタンホール





●かの子編み



※両端の表目1目立てる



● 衿の付け方




● まとめ




● 縁編みの角


(カギ針8/0号)




● 縁編み (カギ針8/0号)




● 縁編み' (カギ針8/0号)




目と段のはぎ
〈伏せ止めをした目と
はぎ合わせるとき〉



伏せ目をした方を手前に持ち
段の作り目をすくって手前の目
に矢印のように針を入れます。



段の横に渡った糸をすくいます。目と
段を交互にすくってはぎ合わせます。
段の方が多ときは目の調節をする
ために2段すくうこともあります。



段の数を調節しながら目と段に
交互に針を入れます。はいだ糸
は引いてみえないようにします。