

ほんのり手紡ぎ気分のバッグ

■使用糸・・・ほんのり手紡ぎ気分 【大】13(マツチャ)/263g
 ほんのり手紡ぎ気分 【小】04(ブルーベリー)/90g

■使用針・用具・・・カギ針5/0号 ・ 7/0号 ボタン編み図参照

■ゲージ(10cm平方)・・・模様編み(5/0号針) 12.5目×12段
 模様編み(7/0号針) 15目×9.5段

■出来上がり寸法・・・【大】幅35cm・深さ18cm
 【小】幅28cm・深さ14cm

持ち手・サイド
 細編み(7/0号)


(5/0号)
 輪で編む

5c (8段) ● 3.5c (8段)

30c (29段)

24c (29段)

5c (8段) ● 3.5c (8段)



※赤字は【小】のバック

48c

41c


●本体

【大】...2本どりで(カギ針7/0号)

【小】...1本どりで(カギ針5/0号)

◁ =糸をつける


◀ =糸を切る



(上と同じように持ち手を編む)


●まとめ

【大】



※ボタンZ-828 シェル(型抜き花) 直径20mm3個

【小】



※ボタンZ-825 ひつじ ホワイト3個

■編み方ポイント

鎖を作って、図のように模様編みで29段編みます。続けて針を変えて、30目拾い、細編みを8段編みます。反対側は糸を付けて30目拾い、細編みを8段編みます。鎖50目を2本編んでおき、両端の糸端を★(☆)マークの位置で結んでつなげます。サイドから15目、続けて鎖50目、反対側のサイドから15目、鎖50目の順に細編みで5段、輪に編みます。持ち手と口のサイドをまつりつけます。ボタンを各3個ずつ、図を参照してバッグの表に付けます。