



エコ アンダリヤの帽子



- ◆使用糸...エコ アンダリヤ 173/70g
- ◆使用針・用具...カギ針 7/0号
- ◆ゲージ(10cm平方)...細編み 16目×15段
- ◆出来上がり寸法...頭回 56cm

★ゲージは編み手により異なります。ゲージが合わない場合は針の号数を変えて編んでください。又はゲージを取り直して編んでください。


◆編み方ポイント

トップ、サイド、プリム・・・わの作り目をして、すじ編みで増し目をしながらトップを編みます。サイドは増減なしで15段編みます。プリム・・・引き続き増し目をしながらプリムを編みます。8段めは引き抜き編みで編みます。


●トップ・サイド・プリムの編み方図

(カギ針7/0号)

※ 十 = 細編みの記号ですがすべて
十のすじ編みで編んで下さい



●出来上がり



●トップ

段数	目数	
17	90目	(+6目)
16	84目	(増減なし)
15	84目	(+6目)
14	78目	(増減なし)
13	78目	} 毎段(+6目)
12	72目	
11	66目	
10	60目	
9	54目	
8	48目	
7	42目	
6	36目	
5	30目	
4	24目	
3	18目	
2	12目	
1	わの中 に6目	

●サイド

段数	目数
15	} 90目
1	

●ブリム

段数	目数	
8	115目	} (増減なし)
7	115目	
6	115目	(+5目)
5	110目	(増減なし)
4	110目	(+5目)
3	105目	} (増減なし)
2	105目	
1	105目	(+15目)