

# ＊ バッグ ＊

トリコシリーズ


- 使用糸・・・Grimm(グリム)/3(100g玉巻)/145g  
メリノ入りあったか中細/21・38(40g玉巻)各70g
- 使用針・用具・・・カギ針 7/0号、ボタン...Z848-13 直径13mm8個
- 出来上がり寸法・・・編み図参照
- ゲージ(10cm平方)・・・細編み 19目×21段

★ゲージは編み手により異なります。ゲージが合わない場合は針の号数を変えて編んでください。又はゲージを取り直して編んでください。

## ■編み方ポイント

底・側面・・・共鎖を15目作り、両側で増目をしながら細編みで編んで糸を切ります。側面は底の指定の位置に糸をつけて、底から目を拾い図を参照して細編みで編みます。  
まとめ・・・持ち手を4本編んで、ボタンで止めます。  
※すべてグリム1本とメリノ入りあったか中細2本(col.21・col.38)の計3本どり編みます。

### ●バック編み図 (カギ針7/0号)




側面


底

### ●持ち手の編み方 (カギ針7/0号)

4本(本体と同じ3本どり)




### ●まとめ



段数	目数
9・・・84 (+2目)	
8・・・82	
7・・・74 (毎段+8目)	
6・・・66 (+4目)	
5・・・62	
4・・・54 (毎段+8目)	
3・・・46	
2・・・38 (+6目)	
1・・・32	

鎖15目作る



23・・・120	増減なし	36・・・120 (-6目)	58・・・104 増減なし
22・・・120	増減なし	35・・・126	57・・・104 (-4目)
21・・・120	増減なし	34・・・126	56・・・108
20・・・120 (+6目)	増減なし	33・・・126	55・・・108
19・・・114	増減なし	32・・・126 (-6目)	54・・・108
18・・・114	増減なし	31・・・132	53・・・108 (-4目)
17・・・114	増減なし	30・・・132	52・・・112
16・・・114 (+6目)	増減なし	29・・・132	51・・・112
15・・・108	増減なし	28・・・132 (+6目)	50・・・112
14・・・108	増減なし	27・・・126	49・・・112 (-4目)
13・・・108	増減なし	26・・・126	48・・・116
12・・・108 (毎段+12目)	増減なし	25・・・126	47・・・116
11・・・96	増減なし	24・・・126 (+6目)	46・・・116
10・・・84 増減なし	増減なし		45・・・116 (-4目)
			44
			37