



# 11. カーディガンとセーター (メンズ)

- 用糸する毛糸  
214-7/ソフトメリノ/200g 214-10/ソフトメリノ/75g  
214-14/ソフトメリノ/35g

- 使用針・用具(輪の箇所は4本棒針又は輪針)  
棒針6号、4号


- 出来上り寸法  
胸囲102cm ゆき丈81.5cm 着丈65cm

- ゲージ(10cm平方)  
編み込み模様、メリヤス編み(ソフトメリノ) > 20目×26段  
メリヤス編み(カメレオンカメラ)2本どり


## ●編み方ポイント

身頃・袖・・・一般的な作り目を作り、1目ゴム編み、メリヤス編み、編み込み模様で編みます。ラグラン線は端1目立てる減目で編みます。  
 まとめ・・・ラグラン線をすくいとじします。衿ぐりより目を拾い、1目ゴム編みを輪に編みます。編み終わりは表目は表目、裏目は裏目を編んで伏せ止めます。マチをメリヤスはぎします。脇と袖下を続けてすくいとじします。  
 ※カメレオンカメラは2本どりで編みます。

## ●後身頃




## ●前身頃




## 偶数


## ●右袖



## ●まとめ



## ●キッズの前立て



★ゲージは編み手により異なります。ゲージが合わない場合は、針の号数を変えて編んでください。又はゲージを取り直して編んでください。







# 1 1.カーディガンとセーター(キッズ)

19 ページの作品

- 用意する毛糸  
214-7/ソフトメリノ/100g 214-19/ソフトメリノ/50g  
214-10・14/ソフトメリノ/各15g  
677-13/Chameleon Camera (カメレオンカメラ)/70g
- 使用針・用具  
棒針6号・4号、直径20mmのボタン3個
- 出来上り寸法  
胸囲74.5cm ゆき丈54.5cm 着丈42.5cm
- ゲージ(10cm平方)  
編み込み模様、メリヤス編み(ソフトメリノ) > 20目×26段  
メリヤス編み(カメレオンカメラ)2本どり


- 編み方ポイント  
身頃・袖・・・一般的な作り目を作り、1目ゴム編み、メリヤス編み、編み込み模様で編みます。ラグラン線は端1目立てる減目で編みます。前身頃・袖は左右対称に編みます。  
まとめ・・・ラグラン線をすくいとじします。衿ぐりより目を拾い、1目ゴム編みを編みます。編み終わりは表目は表目、裏目は裏目を編んで伏せ止めします。前身頃より目を拾い、前立てをガーター編みで編みます。編み終わりは伏せ止めします。(右前立てにボタンホールを作ります。)  
マチをメリヤスはぎします。脇と袖下を続けてすくいとじします。  
※カメレオンカメラは2本どりで編みます。



※左前身頃・左袖は右前身頃・右袖と左右対称に編みます。編み込み模様は対称にしません。

## ●編み込み模様

- 編み込み模様
  - = ソフトメリノcol.10(ネイビー)・col.14(ブルーグレー)
  - = ソフトメリノcol.7(ブラウン)
- メリヤス編み
  - = カメレオンカメラcol.13(ラプリー)を2本どり
  - = ソフトメリノcol.19(赤レンガ)



★ゲージは編み手により異なります。ゲージが合わない場合は、針の号数を変えて編んでください。又はゲージを取り直して編んでください。