



# 10. プレーンアフガンのバケットバッグ

20 ページの作品

●用意する毛糸

FG756-2 / ベーシックコットン (Basic) / 140g

●使用針・用具

カギ針4/0号、アフガン針6号、  
3ミリ幅皮ひも2mを2本、皮のタッセル4個

●出来上り寸法

深さ22.5cm、入れ口66cm


●ゲージ(10cm平方)

模様編み 22目×15段  
プレーンアフガン編み 20目×16.5段


●編み方ポイント

底・・・わの作り目を作り、増し目をしながら模様編みで編みます。  
側面・・・鎖の作り目を作り、プレーンアフガン編みで編みます。編み  
終わりは引き抜き止めをします。  
まとめ・・・側面の脇をすくいとじします。底と側面を外表に合わせて  
巻きかがります。入れ口に縁編みを輪で編みます。皮ひもを指定の  
位置に通します。タッセルをつけます。


●プレーンアフガン編み (アフガン針6号)



●側面



●縁編み (カギ針4/0号)



※プレーンアフガン編みの編み方はムービーで紹介しております。スマートフォン・携帯電話でご覧いただけます。




※パソコンからご覧いただく場合は


あみこもびより KNITANGE 検索  
よりご覧ください。

●模様編み

(カギ針4/0号)



●底





段数	目数
16	144 (+6目)
15	138
14	126 (+12目)
13	114 (+6目)
12	108
11	96 (+12目)
10	84
9	72
8	60
7	54 (+6目)
6	48
5	42
4	36 (+12目)
3	24
2	12 (+6目)
1	6

わの中に編み入れる

※1段め・7段め・13段め・16段めは細編み  
その他は中長編み

●まとめ



★ゲージは編み手により異なります。ゲージが合わない場合は、針の号数を変えて編んでください。又はゲージを取り直して編んでください。