



ソックス



●用意する毛糸

811-104・112/Chameleon Camera (カメレオンカメラ)ソリッドカラー/各40g

811-113/Chameleon Camera (カメレオンカメラ)ソリッドカラー/30g

●使用針・用具 (短5本棒針又は4本棒針)

棒針5号・4号

●出来上り寸法

足底長さ23cm はき丈22cm

●ゲージ (10cm平方)

メリヤス編み 20目×22段


●編み方ポイント

※図を参照して、すべて2本どりで編みます。

ソックス・・・一般的な作り目を作り、足首から2目ゴム編み、メリヤス編みを輪に編みます。かかとから足先まで編み図を参照してメリヤス編みで編みます。編み終わりはメリヤスはぎをします。

★ゲージやサイズは編み手により異なります。ゲージが合わない場合は針の号数を替えて編んでください。又はゲージを取り直して編んでください。

●ソックス



●メリヤスはぎ





編み地を突合せにして、編み目と同じ目になるように1段作りながらはぎ合わせます。

① 端の1目に針を入れる。


② ①の矢印のように針を入れる。

③ 端の1目と次の目に針を通す。

④ ②～③を繰り返す。



●ソックスの編み方



ソックスのかかとの編み方は動画でご覧いただけます。