

✿ ポケットティッシュポーチ ✿




- 用意する毛糸
609-02・08 / マシュマロ・コットン / 各10g
609-12・13 / マシュマロ・コットン / 各5g
- 使用針・用具
カギ針3/0号、ファスナー12cm
- 出来上り寸法
縦10.5cm 横13cm
- ゲージ(10cm平方)
模様編み 34目×14段

●編み方ポイント

本体・パーツ上・下・・・鎖の作り目を作り、模様編みで編みます。
まとめ・・・図を参照して本体とパーツ上・下を巻きかがりと細編みでとじつけます。入りにファスナーを縫いつけ、ボンボンタasselを作りファスナーにつけます。


★ゲージは編み手により異なります。ゲージが合わない場合は針の号数を変えて編んでください。又はゲージを取り直して編んでください。

●本体 ※配色は編み図参照



●パーツ上・下 各1枚


※配色は編み図参照




●まとめ




本体の折り線の位置に合わせて、上にパーツ下を重ねて巻きかがる



本体にパーツ上を重ね、上部を細編みでとじる
本体の作り目から目を拾い、細編みを編む



本体を外表に折り、
本体とパーツ上・下の両端を細編みでとじる




ファスナーを縫いつけ、
ボンボンタasselをファスナーにつける


●本体

※糸は色ごとに切る

— =col.02 — =col.08
— =col.13 — =col.12




●ボンボンタッセル




●ボンボンの作り方 各色1本の4本どり


①厚紙に糸を巻く



②中央をしばってから切る




③丸く切りそろえる



●タッセルの作り方 各色1本の4本どり

①厚紙に糸を巻く




②巻いた輪に糸を2本通し(色は好み) まとめて結ぶ



③ループを切り、整える

●パーツ上

※糸は色ごとに切る



●パーツ下

※糸は色ごとに切る

