



# ミニバッグ



## ●用意する毛糸

FG756-34 / ベーシックコットン カラーズ / 150g

## ●使用針・用具

カギ針4/0号・5/0号、A-1004お買い物袋ハンドル 2個

## ●出来上がり寸法

入れ口58cm 深さ16.5cm

## ●ゲージ(10cm平方)

細編み 21.5目×22.5段

模様編みA 21.5目×13段

模様編みB 20目×10段

## ●編み方ポイント

本体・・・鎖の作り目を作り、底を細編みで増目をしながら輪に編みます。続けて側面を模様編みAと細編みで輪に編みます。


持ち手・・・鎖の作り目を作り、模様編みBで編みます。同じものを2本編みます。

まとめ・・・側面の指定位置に持ち手を巻きかがります。好みでお買い物袋ハンドルを持ち手に各1個つけます。

★ゲージは編み手により異なります。ゲージが合わない場合は針の号数を替えて編んでください。又はゲージを取り直して編んでください。


## ●本体

(カギ針4/0号)




## ●持ち手 2本

(カギ針5/0号)




## ●編み図



## ●まとめ

好みでお買い物袋ハンドルを持ち手の中央に各1個つける



T = 長編み表引き上げ編み目


●編み図

□ = 持ち手つけ位置

※側面の模様編みと持ち手の模様編みが  
続くように合わせて裏側で巻きかがる

細編み


模様編み A



= 長編み表引き上げ編み右2目交差

段数	目数
9	124 (+4目)
8	120
7	114
6	108 毎段 (+6目)
5	102
4	96
3	90
2	84
1	78

□ = 62目・4段1模様



鎖(36目)作る

鎖(36目)作る