



07.クラッチ(サコッシュ)

●用意する毛糸

1262-01／コットン・ニート(S)・ラメ Tiara (ティアラ)／65 g
1262-04／コットン・ニート(S)・ラメ Tiara (ティアラ)／50 g

●使用針・用具

カギ針5/0号、ファスナー20 c m、
両フック付きショルダーひも100 c m

●出来上り寸法

幅24 c m 深さ19 c m

●ゲージ(10 c m平方)


模様編み 28目×12段

細編み・細編みのうね編み 26目×29段


●編み方ポイント

本体・・・鎖の作り目を作り、模様編みと細編みを編みます。作り目より目を拾い、細編みと細編みのうね編みを編みます。
まとめ・・・作り目の位置で外表に折り、模様編み側から両端を指定の色で縁編みでとじます。入れ口の両端を巻きかがり、ファスナーを縫い付けます。お好みでショルダーひもを付けます。


●本体(カギ針5/0号)




●本体



●まとめ(カギ針5/0号)



●縁編み



○ = ショルダーひものフックを
縁編みの鎖編みにかけます

△ = 細編み裏引き上げ編み目

△ = 長編み9目編み入れる

△ = 長編み裏引き上げ編み
9目一度

△ = 糸をつける

△ = 細編みのうね編み目

細編みのうね編み
目の編み方は動画
でご覧いただけます。



★ゲージは編み手により異なります。ゲージが合わない場合は、針の号数を替えて編んでください。又はゲージを取り直して編んでください。

Copyright©Gosyo Co., Ltd. All Rights Reserved.