

08. ネットバッグ




- 用意する毛糸
G675-619/コットン・ニート/290g
- 使用針・用具
カギ針6/0号
A-216あみあみビートルネット2941枚
(底 12×37マス:1枚 マチ 12×48マス:2枚
側面 48×37マス:2枚 持ち手 8×38マス:2枚)
- 出来上り寸法
幅28cm 深さ35.5cm (持ち手は含まない)
マチ9cm


●編み方ポイント

※あみあみビートルネットを指定のマスでカットします。
 底・マチ・・・編み始めの目を作り、ビートルネットの裏側より引き出し、編み図を参照して輪に編みます。中央を巻きかがります。マチは同じものを2枚編みます。
 側面・・・底と同様に編み始め、ビートルネットにモチーフA、Bをそれぞれ編みつけます。モチーフ同士を引き抜きとじします。両端に中長編みのすじ編みを編みます。同じものを2枚編みます。
 持ち手・・・底と同様に編み始め、編み図を参照して輪に編みます。中央は底と同様に巻きかがります。同じものを2本編みます。両端を外表に合わせて指定箇所を巻きかがります。
 まとめ・・・図を参照して側面・マチ・底をとり合わせます。側面・マチの上部に中長編みのすじ編みとバック細編みを輪に編みます。指定位置に持ち手を巻きかがります。


●底 (カギ針6/0号)



●マチ 2枚 (カギ針6/0号)



●側面 2枚 (カギ針6/0号)




□ = モチーフA・B (11×11マス)

- ①ビートルネットの指定位置にモチーフ12枚 (A・B各6枚) を編みつける
- ②隣同士のモチーフの隙間を埋める為最終段を引き抜きとじする
横: モチーフ3枚×3箇所
縦: モチーフ4枚×2箇所
- ③両端に中長編みのすじ編みを編む

●底・マチ


[] = マチ (指定の無い箇所は共有または底)

数字 = ネットのマス数




底・マチ・持ち手の編み方 ※基本は1ネットに1目

編み順・・・引き抜き編み(一周)→内側を必要段数編み中央を巻きかがる→外側を1段編む






- ①編み始めの目を引き出す
- ②ネットのマス毎に裏側より糸を引き出して引き抜き編み目を編みつける
- ③引き抜き編みを編みつけたら、編み始めの目に引き抜く
- ④ネットを編みくるむように、細編みを引き抜き編み目に編む
- ⑤編み始めの目に糸をつけて引き抜き編み目を編み、④と同様に細編みを編む



□ = ネットに中長編みを編む
中央の中長編みは真ん中のネットで一度引き抜く

← = 矢印の目に引き抜きとじをする


●持ち手 2本 (カギ針6/0号)




数字=ネットのマス数

●まとめ (カギ針6/0号)

- ①側面・マチ・底をとじる
- ②上部を編む
- ③持ち手を巻きかがる



●細編みのすじ編みとじ ※側面・マチと底も同様にとじる



- ①側面とマチを外表に合わせ側面側よりとじる
- ②側面・マチと底を外表に合わせ側面・マチ側よりとじる

●上部の編み方

- = 側面の中央の指定部分のネットを切り取る
- = 側面の下にマチ2マスを重ねて一緒に編む

- ⋯ = 持ち手つけ位置
- ≡ = バック細編みのすじ編み目

