



08.ニットパーカー


16 ページの作品

- 用意する毛糸
【レディース】665-81 / コットン・ニート(S) / 465g
【キッズ】665-13 / コットン・ニート(S) / 290g
- 使用針・用具 (かぶり口の1目ゴム編みは4本棒針又は輪針)
棒針7号・5号
- 出来上り寸法
【レディース】胸囲95cm 背肩幅40.5cm 着丈54cm 袖丈52cm
【キッズ】胸囲77cm 背肩幅34.5cm 着丈42cm 袖丈36.5cm
- ゲージ(10cm平方)
模様編み 20目×32段


●編み方ポイント

身頃・袖・・・一般的な作り目を作り、1目ゴム編み、模様編みを編みます。袖の編み終わりは伏せ止めをします。
フード・・・肩を引き抜きはぎします。編み図を参照して目を拾い、模様編みで編みます。編み終わりは休み目にします。
まとめ・・・フードの編み終わりをかぶせはぎします。前中心とフードのかぶり口より目を拾い、1目ゴム編みを編みます。編み終わりは表目は表目、裏目は裏目を編んで伏せ止めをします。1目ゴム編みの両端は図を参照して前身頃につけます。袖を身頃に目と段のはぎでつけます。脇・袖下をすくいとします。


【レディース】 ●後身頃




●前身頃




●袖




【キッズ】 ●後身頃




●前身頃



●袖



●フード(キッズ) ※左右対称に編む




●フード(レディース)

※左右対称に編む

⊠ = 中上3目一度

□ = □ 表目



★ゲージは編み手により異なります。ゲージが合わない場合は、針の号数を替えて編んでください。又はゲージを取り直して編んでください。