



1. バケツ型お出かけバッグ

●使用針・用具

カギ針6/0号・7/0号、リボン9mm幅70cm
生地40cm×28cm 2枚、ひも直径2mm 60cm 2本

●出来上がり寸法

入れ口 51cm 深さ 26cm

●ゲージ(10cm平方)


細編み(ラフィア カギ針6/0号) 19目×22段
模様編みB 19目×20段

●編み方ポイント


底・・・わの作り目を作り、細編みで増目をしながら輪に編みます。
側面下・・・底より続けて細編みを輪に編みます。途中糸を替えて編みます。
モチーフ・・・わの作り目を作り、編み図を参照して編みます。最終段でモチーフ、側面下に編み繋がります。
側面上・・・鎖編みと細編みでモチーフから目を拾い、細編み・模様編みA・Bで輪に編みます。
持ち手・・・鎖の作り目を作り、細編みで編みます。図を参照して指定位置を巻きかがります。
まとめ・・・持ち手を本体に巻きかがります。指定箇所にリボンを通します。内袋を作り本体に入れます。

●モチーフ・側面上 ラフィア(カギ針6/0号)


□ = 8.5cm 角のモチーフ 数字 = モチーフを編み繋ぐ順番




●持ち手 ラフィア(カギ針7/0号)




●編み図




●まとめ



●内袋



●編み図



← = 矢印の先の目に編み繋ぐ
 — = ラフィア
 — = ミエル

 = 長編み3目の玉編み目

長編み3目の玉編み目の編み方は動画でご覧いただけます。




●底
細編み

6回繰り返す

段数	目数	
16	96	} 毎段 (+6目)
15	90	
14	84	
13	78	
12	72	
11	66	
10	60	
9	54	
8	48	
7	42	
6	36	
5	30	
4	24	
3	18	
2	12	
1	6	

(わの中に
編み入れる)



リボンは、お好みで結ぶ

★ゲージは編み手により異なります。ゲージが合わない場合は、針の号数を替えて編んでください。又はゲージを取り直して編んでください。