



バッグ



●用意する毛糸

578-22/ビューティーシルクコットンUV/120g
50-08/キララ/10g

●使用針・用具

カギ針3/0号

●出来上がり寸法

幅21cm 深さ31cm

●ゲージ(10cm平方)

模様編み 24.5目×15段

細編み 24.5目×20段


★ゲージは編み手により異なります。ゲージが合わない場合は針の号数を替えて編んでください。又はゲージを取り直して編んでください。

●編み方ポイント

※すべて、ビューティーシルクコットンUV2本とキララ1本の3本どりで編みます。鎖(2目)を2本用意する。
底・・・鎖の作り目を作り、細編みを編みます。
側面・・・底と両端の鎖より目を拾い、模様編みを編みます。指定の位置まで編んで、左右に分けて編みます。最終段に続けて鎖(88目)編んで、繋げます。反対側は作り目より目を拾い、同様に細編みと模様編みで編みます。
まとめ・・・底と側面の下側を巻きかがります。脇を巻きかがります。持ち手を図を参照して細編みで輪に編みます。


●本体

(カギ針3/0号)




※持ち手は上と同様

●編み図



●まとめ

細編み
(カギ針3/0号)



⌋ = 長編み裏引き上げ編み目 ■ = 24目・8段1模様

②脇を外表に合わせて巻きかがる

①底と側面の赤と赤、青と青を外表に合わせて巻きかがる