

ショール




- 使用糸
1314/NATARY(ナタリー)/175g
- 使用針・用具
棒針7号・5号
- 出来上がり寸法
幅56cm 長さ201cm
- ゲージ(10cm平方)
模様編み 19目×28段

●編み方


※すべて2本どりで編みます。
ショール…一般的な作り目を作り、1目ゴム編みを編みます。
針の号数を替えて、1目ゴム編み、模様編みを編みます。針の号数を戻して、1目ゴム編みを編み、編み終わりは表目は表目、裏目は裏目を編んで伏せ止めをします。

★ゲージは編み手により異なりますので、ゲージが合わない場合は針の号数を替えるなどして調整しながら編んでください。

●ショール ※モ=模様




●編み図




●編み目記号と編み方


※QRコードより編み方は動画でご覧いただけます。




右の目が上になるように2目を一度に減らす方法で、かけ目と組み合わせた穴あき模様に使います。




3目一度する位置まで編みます。




①の矢印のように右針を入れて目を右針にすべさせます。




②の矢印のように右針を入れて2目一度に編み、すべさせた目に左針を入れてかぶせます。




右側の目が上になり、中央と左側の目が減ったこととなります。




左の目が上になるように2目を一度に減らす方法で、かけ目と組み合わせた穴あき模様に使います。



3目一度する位置まで編みます。



①の矢印のように右針を左側から入れ3目一度に編みます。



左側の目が上になり、中央と右側の目が減ったこととなります。



3目の編み出し増し目
(表目・かけ目・表目)

