



巾着バッグ



●用意する毛糸

【a】1207-54/Little fun(リトル ファン)/140g

【b】1207-61/Little fun(リトル ファン)/140g

●使用針・用具

カギ針5/0号

●出来上がり寸法

入れ口周り54.5cm 縦31cm

●ゲージ(10cm平方)

模様編みA 23目×15段

模様編みB 23目×10段

●編み方ポイント

本体・・・鎖の作り目を作り、底を模様編みAで編みます。側面は底の段に糸をつけて周囲より目を拾い、模様編みA・B・Cで輪に編みます。※段より拾う際は、目を割って拾います。


持ち手・ひも・・・本体と同様に編み始め、鎖の裏山を拾い、持ち手は模様編みA、ひもは模様編みDで編みます。

モチーフ・・・わの作り目を作り、同じものを2枚編みます。


まとめ・・・側面裏の指定位置に持ち手を巻きかがり、ひもを通します。ひもの両端にモチーフを糸端で巻きかがります。

★ゲージは編み手により異なりますので、ゲージが合わない場合は針の号数を替えるなどして調整しながら編んでください。


●本体 (カギ針5/0号)




●持ち手 模様編みA(カギ針5/0号)



●ひも 模様編みD(カギ針5/0号)



●まとめ



●本体 編み図

□ = 持ち手つけ位置

