

リボンチャーム



●使用糸
853-01/moni(モニ)/25g
●使用針・用具
棒針15号
●出来上がり寸法
横15cm 縦16cm

★ゲージは編み手により異なりますので、ゲージが合わない場合は針の号数を替えるなどして調整しながら編んでください。

●ゲージ(10cm平方)
1目ゴム編み 18.5目×20.5段
ガーター編み 17目×27段

QRより色々な編み方動画がご覧いただけます。




ごしや産業 YouTube チャンネル

●パーツ①

指でかける作り目を作り、1目ゴム編みを編みます。編み終わりは表目は表目、裏目は裏目を編んで伏せ止めをします。


※編み終わりの糸を20cm残す



●パーツ②


指でかける作り目を作り、1目ゴム編みを編みます。編み終わりは表目は表目、裏目は裏目を編んで伏せ止めをします。

※編み終わりの糸を10cm残す




●パーツ③

指でかける作り目を作り、ガーター編みを編みます。編み終わりは伏せ止めをします。




●パーツ③ 編み図

□ = □ 表目



●パーツ①・② 編み図


□ = □ 表目



●まとめ


パーツ①の編み終わりと作り目を外表に合わせて、糸端で巻きかがります。

パーツ①、③それぞれの中心に糸を通して絞ります。




パーツ①の後にパーツ③を重ねて中央をパーツ②でくるみ、編み終わりと作り目を外表に合わせて、糸端で巻きかがります。

【裏側】



●出来上がり



□ = 中上3目一度

○ = ねじり増し目