



6.モチーフバッグ

●使用糸

665-02／コットンニート(S)／25g
665-03／コットンニート(S)／55g
360N-36／WHIPS(ホイップス)NEW／10g

●使用針・用具

かぎ針6/0号、ファスナー35cm 1本
Dカン21mm幅 2個
YC-YAP-1413 プラカンショルダー 30mm幅 1本

●出来上がり寸法

深さ19cm 幅37cm

●ゲージ

モチーフB 12.5cm角

●編み方

モチーフA・B・・・の作り目を作り、糸を替えながら各2枚編みます。


本体・・・図を参照してモチーフを巻きかがります。

パーツ・・・鎖の作り目を作り、細編みで編みます。同じものを2枚編みます。

まとめ・・・入れ口に縁編みを輪に編み、ファスナーを縫いつけます。Dカンを通したパーツを指定位置に巻きかがり、プラカンショルダーをつけます。


★モチーフは編み手により異なりますので、寸法が合わない場合は針の号数を替えるなどして調整しながら編んでください。

●モチーフA 2枚 ※配色は編み図参照




— =コットンニート(S) col.02
— =ホイップスNEW
— =コットンニート(S) col.03


●モチーフB 2枚 ※配色は編み図参照




●モチーフA 編み図 ※色毎に切って編む




●モチーフB 編み図 ※色毎に切って編む ※中央は膨らむ




●本体



モチーフAを外表に合わせて
巻きかがる





モチーフを外表に合わせて
同じ印同士を巻きかがる



半目の巻きかがり
コットンニート(S) col.03

●パーツ 2枚 コットンニート(S) col.03

細編み



※編み終わりの糸端を
15cm残す



鎖(3目)作る

QRより色々
な編み方動
画をご覧
いただけます。



ごしや産業 YouTube チャンネル

● 卅 卌 卍



プラカンシヨルダーをDカンにつける

入れ口にファスナーをつける

、Dカンにパーツを通して二つ折りにして残した糸端で入れ口の最終段に巻きかがる

●入れ口編み図

