

ショール




- 使用糸
1201-41 / NEW シャインコットン / 160 g
- 使用針・用具
かぎ針3/0号
- 出来上がり寸法
編み図参照
- ゲージ(10cm平方)
模様編みA・B 37目×16.5段

●編み方


本体・・・鎖の作り目を作り、増し目をしながら模様編みA・Bを編みます。同じものを2枚編みます。
ひも・・・鎖の作り目を作り、模様編みCを編みます。同じものを2本編みます。
まとめ・・・本体を鎖とじします。周囲より目を拾い縁編みA・B、細編みを輪に編みます。※縁編みAのみ3段編みます。本体裏の指定位置にひもを巻きかがります。

★ゲージは編み手により異なりますので、ゲージが合わない場合は針の号数を替えるなどして調整しながら編んでください。


●本体 2枚




●まとめ




●模様編みA



●模様編みB



●出来上がり




QRより色々な編み方動画がご覧いただけます。




ごしや産業 YouTube チャンネル

●ひも 2本 模様編みC



※下へ続く



●編み図

┐ = 長々編み目 ┐ = 中長編み目

V = 中長編み2目編み入れる

V = 中長編み3目編み入れる

┐ = 細編みと中長編み2目編み入れる
(間鎖1目)

δ = 変わり玉編み目 (中長編み2目)

←... = 矢印の先を束に拾い編む

← = 矢印の先の目に編む

— = 続けて編む < = 糸をつける

1模様

縁編みA

細編み

図3

ひもつけ位置

縁編みB

鎖(129目)作る

※上の続き

※下へ続く

