



6. バケットハット

●使用糸

FG756-1／ベーシックコットン／10g

FG756-5／ベーシックコットン／60g

FG756-10／ベーシックコットン／20g

●使用針・用具

かぎ針5/0号

●出来上がり寸法

頭囲64.5cm 深さ8.5cm

●ゲージ(10cm平方)

長編み 20.5目×10.5段

模様編みA 20.5目×16段

模様編みB 6.4模様×11段

●編み方

トップ・・・わの作り目を作り、長編みで増し目をしながら輪に編みます。

サイド・・・トップから続けて細編みのすじ編み、模様編みA・Bで輪に編みます。

ブリム・・・サイドから続けて模様編みAで輪に編みます。


★ゲージは編み手により異なりますので、ゲージが合わない場合は針の号数を替えるなどして調整しながら編んでください。

QRより色々な編み方動画がご覧いただけます。



ごしよ産業 YouTube チャンネル

●バケットハット ※トップはcol.5、サイド・ブリムの配色は編み図参照




●トップの増し目

段数	目数
9	108
8	96
7	84
6	72
5	60
4	48
3	36
2	24
1	12

毎段 (+12目)
(わの中に編み入れる)

●トップ 編み図




●ブリム 編み図

← - - - - = 矢印の先を束に拾い編む
← - - - - = 矢印の先に編む

2~9段め6回繰り返す

6回め



●サイド 編み図

※色毎に切って編む

模様編みB

増し模様

模様編みA
2段1模様

細編みのすじ編み

●サイドの増し目

	段数	目数・模様数
模様編みB	7	38模様
	5	38模様
	4	38模様 (+2目)
	3	38模様 (+2目)
	2	34模様 +2増し模様
模様編みA	1	36模様
	2	108
	1	108
細編みのすじ編み	1	108 (トップより拾う)

●ブリムの増し目

段数	目数
9	162 増減なし
8	162 (+6目)
7	156 増減なし
6	156 増減なし
5	150 毎段 (+6目)
4	144 (+6目)
3	138 増減なし
2	138 (+6目)
1	132 (サイドより拾う)