

キッズポシェット




- 用意する毛糸
ゆかた日和 / col.1 / 60g
- 使用針・用具
カギ針3号、とじ針、縫い針
マグネットホック(縫いつけタイプ)
直径12mm 1組
- 出来上がり寸法
縦約18cm 幅約18cm マチ4cm
ショルダーひも103cm
- ゲージ(10cm平方)
模様編みA 20目×14段
模様編みB 20目×17.5段

●編み方ポイント


側面・・・わの作り目を作り、五角部分を模様編みAで増し目をしてながら輪の往復編みで編みます。続けて三角形部分を裏側から目を拾い、減目をしながら模様編みAで編みます。糸をつけて同様に4箇所編みます。周囲から目を拾い、細編みを輪に編みます。同じものを2枚編みます。
マチ・・・鎖の作り目を作り、模様編みBを編みます。
ショルダーひも・・・鎖の作り目を作り、編み図を参照して編みます。
まとめ・・・側面とマチを外表に合わせて巻きかがり、ショルダーひもを側面の裏側に巻きかがります。マグネットホックを指定位置に割り糸で縫いつけます。

★ゲージは編み手により異なります。ゲージが合わない場合は針の号数を替えて編んでください。又はゲージを取り直して編んでください。


●側面 2枚



●マチ 模様編みB(カギ針3号)




●模様編みB




●ショルダーひも (カギ針3号)

⊙ = 中長編み3目の玉編み目



●側面編み図

⊙ = 中長編み2目の玉編み目



●まとめ

