



斜め掛けのバッグ




- 使用糸
ニッティングヤーン／col.10 230 g
- 使用針・用具
カギ針7ミリ、とじ針
- 出来上がり寸法
高さ17 c m、幅22 c m
- ゲージ(10 c m平方)
模様編み 8目×5.5段
細編み 8目×8.5段
すじ編み目 >


★編み方ポイント★

本体・・・鎖の作り目を作り、図を参照して模様編み、細編みで編みます。同じ物を2枚編みます。
まとめ・・・本体を外表に合わせて、脇と底を巻きかがります。肩ひもとタッセルを作り本体につけます。


●本体



●まとめ




●編み図 (カギ針7ミリ)




◇タッセルの作り方◇

①ニッティングヤーン18cmを12本(2個分)用意します。 ぐくりひも(ニッティングヤーン)
4c 中央 33cmの両端を結ぶ




②糸を半分おき、くくりひもを重ね、残りを重ねます。



③中央を結びます。




④a部分を折り返します。



⑤折り返した所から1.5 c mの所にニッティングヤーンを2回くらい巻きつけしっかりと結びます。もう一方にもタッセルを作ります。

◇肩ひもの作り方◇

ニッティングヤーン2本どりで三つ編みを編みます。
(1本の長さ145cm程)



※三つ編みの編み方により若干の差が出てきます。