０２.チュニック

●用意する毛糸（商品番号－色番号／商品名／数量）

プロバンスシリーズ
Z232-05／Pont du Gard（ポンデュガール）（40ｇ玉巻）／300ｇ

●使用針・用具

2本棒針 7号・8号・9号・10号、カギ針 3/0号・5/0号

●出来上り寸法

胸囲90ｃｍ 背肩幅31ｃｍ 着丈72.5ｃｍ

●ゲージ（10ｃｍ平方）

模様編み（7号針） 18目×32段

●編み方ポイント

後・前身頃・・・一般的な作り目を作り、模様編みで編みます。図を参照して針の号数を替えながら（ゲージ調整）編みます。袖ぐり・衿ぐりは伏せ目と端1目を立てる減目にします。
まとめ・・・肩は引き抜きはぎ、脇はすくいとじをします。裾、衿ぐり、袖ぐりはカギ針で縁編みを輪で編みます。
※身頃は2本どり、縁編みは1本どりで編みます。

●後身頃



●前身頃



※身頃は2本どりで編みます。

●衿ぐり・袖ぐりの縁編み（カギ針3/0号）

※1本どり



●模様編み

（10号・9号・8号・7号針） ※ゲージ調整



●縁編み（カギ針5/0号・3/0号） ※1本どり

★ゲージは編み手により異なります。ゲージが合わない場合は、針の号数を変えて編んでください。又はゲージを取り直して編んでください。

Copyright©Gosyo Co., Ltd. All Rights Reserved.